

## WLAN-Nutzung auf dem Campus

- Um das Wlan Netzwerk auf dem Campus zu nutzen, benötigen Sie einen UP-Account.
- Bei der Einrichtung des WLAN wählen Sie bitte SSID „**UP-Campus**“ oder „**eduroam**“ aus.
- Als **Nutzernamen** verwenden Sie Ihren persönlichen UP-Account gefolgt von @uni-potsdam.de (Ihre persönliche Email-Adresse).
- Das **Passwort** entspricht Ihrem UP-Account-Passwort.

## Internetzugang in den Wohnheimen des Studentenwerks

Wenn Sie ein Zimmer oder eine Wohnung in einem der Studentenwohnheime des Studentenwerks Potsdam erhalten, können Sie mit dem Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM) der Universität Potsdam einen Internetvertrag abschließen. Der Internet-Vertrag für das Wohnheim kann online abgeschlossen werden, das „Vertragsformular Festnetz“ sowie weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

<https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/psn>

Füllen und drucken Sie das Vertragsformular aus und senden Sie es unterschrieben zusammen mit einer Kopie Ihres Mietvertrages per E-Mail an das ZIM Service Center.

Für den Internetvertrag benötigen Sie Ihre MAC-Adresse.

In den Wohnräumen des Studentenwerks gibt es zwei Möglichkeiten, das Internet zu nutzen:

### 1. **Über eine LAN-Verbindung**

Hierbei kann das Internet nur mit einem Laptop oder PC benutzt werden, dessen MAC-Adresse Sie in den Internet-Vertrag eingetragen haben.

### 2. **Über einen Router**

Hierbei ist das Internet über WiFi verfügbar und alle Geräte im Zimmer können auf diese Internetverbindung laufen. In den Internetvertrag wird die Mac-Adresse des Routers eingetragen.

Weitere Hinweise zur Nutzung eines Routers finden Sie hier:

- Das ZIM lässt die Nutzung von Routern zu. Die Einrichtung der Geräte wird jedoch nicht vom ZIM vorgenommen.
- Ein Router im Wohnheim muss eine Ethernet-Schnittstelle (10/100Mbit/s) in Richtung Internet (WAN)

haben (kein DSL-Anschluss).

- Nur der WAN oder Internetanschluss (meist Gelb oder Blau markiert) darf mit dem Hausnetz des Wohnheims verbunden werden. Der Router muss im Router-Modus betrieben werden. Bei einigen Modellen können auch andere Modi ausgewählt werden. Die Konfiguration eines Routers erfolgt immer über die Webseite des Gerätes (z.B.: 192.168.1.1).
- Der „WAN Connection Type“ (die Verbindung zum Internet) muss auf „Dynamic IP“ stehen. Bitte teilen Sie dem ZIM die MAC Adresse des WAN (Internet) Ports des Routers mit. Bei den von uns getesteten Routern ist die auf der Unterseite des Gerätes aufgedruckte MAC nicht die von uns benötigte Adresse. Die letzte Stelle muss um 1 erhöht werden. Wenn dort beispielsweise eine "5" steht, dann bitte eine "6" angeben, wenn dort ein "a" steht dann bitte ein "b" angeben.
- Mit folgenden Routern haben wir den Zugang getestet, diese brauchen nicht konfiguriert zu werden:

TP-Link TL-WR841N (ca. 20,- Euro) / TP-Link TL-WR710N (ca. 30,- Euro)